


Coordenadas rectangulares y polares de un punto del plano

Llevas desde el nivel 1 del curso trabajando con las coordenadas cartesianas de un punto en un plano. Son una manera muy conveniente de precisar la posición de un punto en el plano a partir de un punto origen y dos ejes; pero no es la única.

Imagina que te encuentras en el punto O de la figura de la izquierda y quieres llegar al punto P. Podemos interpretar sus coordenadas cartesianas (x,y) como «camina hacia la derecha x unidades y luego hacia arriba y unidades». Pero, observando la figura de la derecha, también puedes llegar de O a P de esta manera: «colócate mirando hacia la derecha, gira un ángulo θ y luego avanza r unidades»; podemos representar los dos números como el par (r,θ) .



- * Los valores x e y se llaman **coordenadas rectangulares** del punto P y escribimos $P = (x,y)$, como llevamos haciendo desde el nivel 1; no hay nada nuevo aquí, excepto que también podemos llamar coordenadas rectangulares a lo que ya sabíamos llamar coordenadas cartesianas.
- * Los valores r y θ se llaman **coordenadas polares** del punto P y escribimos $P = (r,\theta)$.
 - r se llama **coordenada radial** o **radio vector** del punto P.
 - θ se llama **coordenada angular** o **ángulo polar** del punto P.

Coordenadas polares del origen de coordenadas

Las coordenadas rectangulares del punto O, el origen de coordenadas, son, como sabes, $(0,0)$. Respecto a sus coordenadas polares, está claro que $r = 0$, pero la coordenada angular podría ser cualquier valor; sin embargo, se toma por convenio que es el ángulo 0 (que es igual en grados sexagesimales que en radianes, ya que $0^\circ = 0 \text{ rad}$). Por tanto, el punto O se expresa $O = (0,0)$ tanto en coordenadas rectangulares como en polares.

Propiedad

Si las coordenadas polares de un punto del plano son (r,θ) , entonces también son $(r,\theta+2k\pi)$ (expresando el ángulo en radianes) o bien $(r,\theta+k\cdot 360^\circ)$ (expresado el ángulo en grados), $\forall k \in \mathbb{Z}$. Es decir, a la coordenada angular de un punto se le puede añadir cualquier cantidad entera de circunferencias y el resultado sigue designando el mismo punto.

Ejemplo

$$Q = (1,30^\circ) = (1,-330^\circ) = (1,390^\circ)$$

$$30^\circ = 30^\circ + 0 \cdot 360^\circ \quad [k = 0]$$

$$-330^\circ = 30^\circ + (-1) \cdot 360^\circ \quad [k = -1]$$

$$390^\circ = 30^\circ + 1 \cdot 360^\circ \quad [k = 1]$$

